

4. Instellingen Bridgemate.

De instellingen voor de Bridgemate kun je apart instellen via onderstaande instructie en blijven erin staan voor die middag of avond (dus éénmalige invoer).

Na starten Bridgemate Pro/II via deze optie:



Kom je in een vervolgscherm, alle opties zijn wat 'vaag' weergegeven, dat betekent dat ze wel te zien zijn, maar niet aan te passen.

Wil je ze wel aanpassen? Klik dan op het tandwieltje.

Geavanceerd starten Scoreverwerkingsinstellingen	
Bestand wijzigen C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\NBB-Rekenprogramma-4\E	Bestand wijzigen C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\NBE
Bridgemates starten Selecter profielbeheer Bridgemates opnieuw opstarten Bridgemates continueren	Bridgemates starten

Je zal zien dat het tandwieltje iets naar beneden schuift en het vage scherm scherp wordt; nu kan je de gewenste instellingen aanpassen, zoals hieronder staat:



De instellingen voor de bridge-mate zijn als volgt; één keer invoeren en klaar!

Scherm Bridgemate II (1)

Bridgemate II (1) Bridgemate II (2) Bridgemate App		
Resultaten	Contract	
 Overzichten tonen Eigen score weergeven Scores herhalen Maximum aantal scores: Onbeperkt 	Contract weergeven met: O Kaartsymbolen O Letters	
☑ Toon percentage voor eigen resultaat		
Gebruik	Optionele invoer	
Toon scorepunten vanuit: ○ Noord-Zuid ● Leider Resultaat invoeren als: Overslagen/Downslagen ✓ Toon paarnummers bij ronde-informatie ✓ Controleer volgorde van spellen	 Uitkomst Uitkomst controleren via de spelverdeling Lidnummers Lege invoer niet toestaan 	
Wachttijden		
Autopower-off tijd:20 "Controle door oost" melding:5	8	



Scherm Bridgemate II (2)

Bridgemate II (1) Bridgemate II (2) B	ridgemate App
Invoer paarnummer bij leider O Niet invoeren Invoer is optioneel Invoer is verplicht Spelernamen Namen niet tonen Namen elke ronde tonen	Instellingen voor de wedstrijdleider PIN code: XXXX ✓ 'Niet gespeeld' door WL bevestigen WL oproep vanuit Bridgemate toestaan Aanvullende informatie weergeven ✓ Aantal nog te spelen spellen ✓ Tafel en windrichting voor volgende ronde Overzicht eigen scores Eigen scores kunnen gewist worden Overzicht automatisch tonen
Overzichten Elektronische scorekaart: Scorekaart: 2 kolommen, 6 regels Klassement: Niet weergeven Scoreoverzicht tonen na de zitting Percentage O Matchpunten	 Spelnummer automatisch invullen Eerste spel met de hand invullen Resettoets inschakelen
Spelverdelingen Spelverdeling invoeren (x): Niet invoeren Spelverdeling tonen na het spelen	Vastleggen spelverloop Biedverloop vastleggen Spelen vastleggen Invoer controleren via de spelverdeling Spelverdeling mag bekeken worden

Pas dit vakje ook aan naar scorekaart, 2 kolommen, 6 regels.

Wil je spelverdelingen invoeren, klik dan hier voor kruisje.

De WoA moet om de spelverdelingen in te voeren deze optie kiezen.



Hieronder zie je bij opstarten van een zitting een fout scherm, waarbij je het volgende moet doen:



Klik rechts bij het icoontje van de Bridgemate op PAUZEREN, deze wordt veranderd in een groen vlakje met CONTINUEREN.

æ	Competitie	Zitting	Schema	Club		0
Bekijki	en Wijzigen inggegevens Spel	re Bekijken Gidsbriefjes Nerdeling Begeleiding	Bridgemate Scorekaart Taf	(5) felmonitor Uitslag Persoonlijk • overzicht Uitslag	Versturen naar NBB- Competitive Competitive Versturen naar NBB- Versturen Ve	
Actie Datur Zittin	eve zitting m: 6-9-2018 g: Donderdagavond Openingsdrive Wipsigen Bekjsen Importeren Sidsbriefjes Continueren Scorekaart Uitslag Versturen naar NBB- blubwebiste Back-up maken Zittingwitzag	Zitti Datu	ng: Donderdagavor	nd Openingsdrive		
0					= (2) - 8 ≠ 4 № 8 at 7-9-2018	



Klik onderaan het scherm op het icoontje met de computer met de 2 gele zenders.



Het programma opent zich maar sluit dit gelijk weer af.

In het onderstaand plaatje staat het goede scherm. Zorg bij elke nieuwe zitting dat het scherm er zo uitziet.



Om de Bridgemates op te starten klik je op het icoontje

met de BRIDGEMATE PRO / II



Kijk rechts van het scherm, hier kun je de instellingen voor de Bridgemate invullen.

ſ	Score-invoer via Bridgemate II voor zitting: Open zitting (5-9-2018)	Score-invoer via Bridgenate II voor zitzing Open zitzing (5-9-2018)	01
4	Gewancerd statten Scoreveneerkingsinstellingen	Ceavanceed starten Scorevenwerkingsamtellingen	(*
ſ	Revend winsen CV./bers/john/AppDeta/Local/ADD Reterprogramma 4/0/SData/2 Open atting (5.9.22/10).bes	Chinese Antiper Chinese Antiper Application and All Milling and All Antiper An	6
	Bridgemates starten	Bridgemates starten	C.
1	Bridgemetes opnieuw opstarten (0) Selecteer preliel Readown	Ditigenetes oprieur opsteten 🛞 Seleter profet Insurgersammant bisker Insurgers van de wadender	aktur P
J.	Bridgemates continueren	Bridgemates continueren PN code 1985	
4	townegan without Of Course herhalten Of Letters	Conversion Worgen Onversion worgkitz	u bevestigen remate toestaan
	Bridgemates pauzeren vensteren sontamaade	Bridgemates pauzeren Vrovijferm Sontarwarten Sjeterwares Anul mite viterrate werge	esto.
1	Infoam startun	Inicon starten	alen aar volgende ronde
	turer genow worken Natif Bridgemates sturen Toon scoreputer werde Utuant antracion via de speter Utuant antracion via de speter	Scores opniouw retworkin	servici scontern
	Resultativeger als	Oversieht automatist	th tonen
ŀ	Oversign Downlagen	Leizonistre coreteert Sochummer automatie	ch invalien
	Zittingen steen	Zittigge town	and invulies
I.	Ed gammater sogginar van spelen	Masserreft:	
Ľ	Nutopower off tigt: (20 v)	Nist vepresen	
Ŀ	*Controle cloor cost? multiling	Scorenercicht toren na de ätting	
Ľ		Ordentage O Matchpunten	
C		todager briederten todardeting inscern (sp. □ triedertion veringer)	
	/		
· · · · · ·	Autonome of 1 gift (Rew Conserve date over metang (E w)	Carter organization Carter organization Construction Cons	

Niet de BRIDGE APP activeren.

Als je de voorkeuren van de BRIDGEMATE II scherm 1 en 2 hebt ingevuld (dit doe je éénmalig) doe je het volgende:

Klik op het vakje van BRIDGEMATES OPNIEUW OPSTARTEN; en daarna op BRIDGEMATES STARTEN.

Score-i	nvoer via Bridgemate II voor zitting: Open zitting (5-9-2018)	e
Geavanceerd starten Scoreverwerkingsinstellingen		(
Bestand wijzigen C:\Users\John\AppData\Local\NBB-Rekenprogram	1ma-4\BWSData\z2 - Open zitting (5-9-2018).bws	
Bridgemates starten Profielbeheer bridgemates opnieuw opstarten Bridgemates continueren Default	Bridgemate II (1) Bridgemate II (2) B Resultaten	Sridgemate App Contract Contract weergeven met:
Bridgemates pauzeren Verwijderen	Wijzigen Scores herhalen Standaarwaarden Maximum aantal scores: Onbeperkty Toon percentage voor eigen resultaat Onbeperkty	 Kaartsymbolen Letters
Inlezen starten	Gebruik	Optionele invoer
Scores opnieuw verwerken	Toon scorepunten vanuit: O Noord-Zuid O Leider Resultaat invoeren als:	 Uitkomst Uitkomst controleren via de spelverdelin Lidnummers
BWS bijwerken	Overslagen/Downslagen	Lege invoer niet toestaan
Zittingen tonen	 Toon paarnummers bij ronde-informatie Controleer volgorde van spellen 	2
	Wachttijden	
•	Autopower-off tijd: 20 V	
	"Controle door oost" melding: 5 🗸	
U		

De Bridgemate wordt opgestart en klik onderaan het scherm op het icoontje met de computer

Je krijgt nu een groot scherm met een overzicht zoals dit in het oude programma ook bekend was.

In dit scherm kan je alles volgen wat je wil.